



# التغذية في الاستزراع السمكي وتأثيرها على جودة وسلامة لحوم الأسماك

تلعب التغذية دوراً مهماً في نجاح الاستزراع السمكي؛ فالغذاء الصحي المناسب للأسماك ليس فقط يضمن الحصول على معدلات نمو عالية، وحالة صحية، ومقاومة عالية للمسببات المرضية المختلفة.. بل يضمن جودة عالية للحوم تلك الأسماك ممثلة في إطالة فترة الصلاحية تحت ظروف الحفظ، وضمان صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى مذاق وطعم مثاليين. وهذا الاتجاه يتلاءم مع نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة المعروف اختصاراً بالحروف HACCP الذي يراقب إنتاج الأغذية خصوصاً ذات الأصل الحيواني من المزرعة حتى المائدة والذي أصبح إلزامي التطبيق في كل ما يتعلق بإنتاج غذاء في مصر بدءاً من عام ٢٠١٠م.

## د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري  
جامعة قناة السويس

تتغذى الأسماك فى البحار على الغذاء الطبيعى المتوافر فى هذه الأماكن من: أسماك صغيرة، قشريات، قواقع، بلانكتون «الهائمات الحيوانية والطحالب النباتية وحيدة الخلية وغيرها». أما فى حالة الاستزراع السمكى فيتم إعداد أعلاف صناعية متزنة تلبى جميع الاحتياجات الغذائية للأسماك، تُصنع من مواد كثيرة يدخل فيها: مسحوق السمك، مسحوق اللحم، فول الصويا، الذرة الصفراء، مخلوط الفيتامينات والأملاح المعدنية، زيت السمك، مكسبات طعم ورائحة، مواد ماسكة، وغيرها.

وقد يلجأ بعض مربى الأسماك إلى اتباع بعض الأساليب والممارسات الحقلية غير الصحية فى تغذية الأسماك بدعوى تقليل تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار العلف، مما يتسبب فى مشكلات خطيرة قد تؤثر على مزرعته فى المقام الأول.. ومن المؤكد أنها تؤثر على صحة مستهلكى تلك الأسماك.


#### **التغذية فى الاستزراع السمكى:**

تعتبر الأسماك مثل باقى الكائنات الحية فى احتياجاتها الغذائية، فهى تحتاج إلى «البروتين والطاقة والكاربوهيدرات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية» للنمو والتكاثر وأداء الوظائف الحيوية الأخرى.

والتغذية الصناعية ضرورية لا غنى عنها فى حالة الاستزراع السمكى المكثف. أما فى حالة نظام الاستزراع الموسع أو شبه المكثف فإن الأسماك تحصل على جزء من غذائها من البيئة الطبيعية المحيطة، وبذلك تقل حاجتها للتغذية الصناعية، مع مراعاة أن استخدام السماد فى المزارع السمكية شبه المكثفة يؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء الطبيعى (الهائمات النباتية والحيوانية)، وبالتالي تقل حاجة الأسماك للغذاء الصناعى. وتشكل التغذية الصناعية ما يعادل ٥٠٪ تقريباً أو أكثر من جملة تكاليف المزرعة.

وعموماً فيما يخص أعلاف الأسماك لا بد أن تتوفر فيها المواصفات الآتية:

- أن تحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من: بروتين، دهون، كاربوهيدرات، فيتامينات وأملاح معدنية.
- أن تتقبلها الأسماك.
- أن تتكون من عناصر متوافرة بشكل دائم.
- يتم تصنيعها وتخزينها بسهولة.
- أن تكون رخيصة التكاليف.
- ألا تحتوى على مواد ضارة بالأسماك مثل: المبيدات الحشرية والميكروبات والسموم.



أما عن المكونات الأساسية لأعلاف الأسماك، فلا بد أن تحتوى الأعلاف الصناعية على العناصر الآتية:

١- البروتين: تحتاج الأسماك إلى أعلاف ذات نسبة بروتين عالية بالمقارنة بالدواجن والحيوانات الأرضية الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن محتوى البروتين فى المادة الجافة لأجسام الأسماك يتراوح ما بين ٦٠ و٩٣٪ ومن ثم يُفهم لماذا تحتاج الأسماك إلى نسبة بروتين عالية فى الأعلاف، هذا بالإضافة إلى أن الغذاء الطبيعى للأسماك تتراوح نسبة البروتين به ما بين ٦٠ و٧٠٪.

٢- الطاقة: توجد اختلافات واضحة بين احتياجات الأسماك للطاقة واحتياجات الحيوانات الأرضية لها؛ حيث إن احتياجات الأسماك للطاقة تعتبر قليلة.

٣- الكربوهيدرات: تستطيع الأسماك بسهولة أن تهضم السكريات الأولية. ولكن السكريات المركبة ذات حجم الجزيئات الكبير لا تُهضم بصورة جيدة. تستخدم الأسماك الكربوهيدرات مصدرًا للطاقة حفاظًا على البروتين الذى قد يُستخدم مصدرًا للطاقة فى حالة نقص الكربوهيدرات. ولكن فى حالة زيادة الكربوهيدرات فإن ذلك يؤدي إلى تراكم الجليكوجين

وبالتالى الدهون فى الكبد والبنكرياس.

٤- الدهون: للدهون وظائف عديدة للأسماك؛ فهى تُستخدم مصدرًا أساسيًا للطاقة، تعمل وسائد حماية للأعضاء الحيوية الداخلية. كما أن لها دورًا فعالاً فى امتصاص الفيتامينات الذائبة فى الدهون. وهى تحتاج إلى الأنواع غير المشبعة.

٥- الفيتامينات: نادرًا ما تصاب الأسماك الموجودة فى البيئة الطبيعية بأعراض نقص الفيتامينات. ولكن الأسماك المستزرعة فى أحواض ذات مساحات محدودة والتي تعتمد فى غذائها على العلائق الصناعية قد

تصاب بأعراض نقص الفيتامينات إذا كان تركيز الفيتامينات فى العلف منخفضًا أو غير موجود؛ نظرًا لأن الجهاز الهضمى فى الأسماك بسيط التركيب. لذا كان توفير الفيتامينات فى أعلاف الأسماك الصناعية أساسيًا ليعطى الاحتياجات الغذائية للأسماك.

٦- الأملاح المعدنية: تحتاج الأسماك إلى الأملاح المعدنية التى تحتاجها الحيوانات ذات الدم الحار نفسها لبناء الأنسجة ولأداء مختلف العمليات الحيوية. هذا بالإضافة إلى احتياج الأسماك لهذه الأملاح فى الحفاظ على التوازن الأسموزى.

#### جودة اللحم السمكى:

يُقصد بجودة الأسماك احتفاظها بكل أو معظم صفاتها وخواصها الطبيعية من: رائحة طبيعية وملمس الجلد ودرجة نقائه والخياشيم. وسلامة وجود الأسماك هما صفتان متلازمتان ومرتبطنان ببعضهما البعض، وتعبران عن مدى صلاحية لحوم الأسماك للاستهلاك وخلوها من جميع عوامل الضرر لصحة المستهلكين، وكذلك تعبران عن صفاتها التركيبية وقيمتها الغذائية وتقبل المستهلك لها. يُقصد بسلامة الأسماك عمومًا خلوها من جميع عوامل التلوث البيولوجى سواء الكائنات الدقيقة «البكتريا أو

## الأسماك

### مثل باقى

## الكائنات الحية

### فى احتياجاتها

### الغذائية، فهى

## تحتاج إلى البروتين

### والطاقة

## والكربوهيدرات

### والدهون

## والفيتامينات

## والأملاح المعدنية



الفيروسات أو الفطريات»  
والطفيليات ومتبقيات  
المواد الكيميائية مثل:  
المضادات الحيوية  
والهرمونات. وكل هذه  
العوامل قد تحول  
الأسماك إلى أغذية  
ضارة بصحة  
المستهلك، ويتضمن  
ذلك أيضاً العوامل  
التي تؤدي إلى  
تلف الأسماك  
وانحلالها الذاتي.  
وحيث إن

الأسماك تكون معرضة للتلوث  
وكذلك للتلف والانحلال الذاتي من  
بداية صيدها أو حصادها حتى  
وصولها إلى يد المستهلك وذلك عن  
طريق عدة مصادر وبدرجات  
مختلفة تبدأ من: المياه والهواء  
والبيئة والإنسان وطرق تناولها  
وعملية الصيد والحصاد والتخزين  
والتسويق وغيرها مما يؤثر على  
درجة سلامتها وجودتها.. فقد  
وُضعت معايير مختلفة لها تبين  
الحدود الدنيا لصفاتها وقيمتها  
الغذائية وكذلك الحدود القصوى لما  
قد تحتويه من ملوثات  
ميكروبيولوجية أو بيئية لا تضر  
بصحة المستهلك. ومن هذا المنطلق  
فإنه من المتوقع أن يكون السمك  
«المنتج النهائي الخارج من الماء»  
متوافقاً مع الاشتراطات الأساسية

والمعايير الوصفية الخاصة  
بالأسماك الطازجة طبقاً  
للمواصفات القياسية المصرية  
التابعة للهيئة المصرية العامة  
للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج  
وتتوافر فيه الشروط الآتية:  
١- تكون الأسماك المنتجة مصادرة  
أو منتجة بطرق مشروعة، ويتم  
اصطيادها من أماكن غير  
موبوءة.  
٢- يكون المنتج خالياً من بقايا  
الهرمونات.  
٣- يكون المنتج النهائي خالياً من  
الجراثيم المرضية.  
٤- تكون حدود المعادن الثقيلة طبقاً  
للمواصفات القياسية.  
٥- تكون متبقيات المبيدات طبقاً  
للمواصفات القياسية المصرية  
الصادرة فى هذا الشأن

والمواصفات اللجنة الدولية  
لدستور الأغذية لمتبقيات  
المبيدات.  
٦- تكون الأسماك خالية تماماً  
من الطفيليات وأطوارها  
الضارة بالصحة والتي تنتقل  
للإنسان سواء كانت حية أو  
ميتة.  
٧- تكون الأسماك خالية تماماً من  
الديدان أو اليرقات المتحوصلة  
بالعضلات أو الأنسجة الأخرى.  
٨- تكون الأسماك خالية تماماً من  
يرقات ذبابة الجبن.  
٩- يكون المنتج خالياً من الطفيليات  
الخارجية بأطوارها المختلفة  
التي تصيب الإنسان.  
١٠- تكون الطفيليات أو الديدان  
المسموح بها فى التجفيف

البطنى أو الأحشاء طبقاً لقرارات وزارة الصحة فى هذا الشأن. فلا يُسمح بوجود الديدان الأسطوانية وأطوارها والأوليات المتحوصلة فى رأس السمكة. وفى حالة تواجدها لا يُسمح بتداول السمك إلا بعد نزع الخياشيم.

### الممارسات غير الصحية فى الاستزراع السمكى:

١- استخدام أعلاف غير مناسبة: قد تكون الأعلاف المستخدمة غير مناسبة لنوعية الأسماك أو تكون غير متكاملة العناصر الغذائية أو منتهية الصلاحية، مما يسبب أمراضاً تسمى أمراض التغذية للأسماك.

٢- استخدام مواد سامة: لا يتورع المنتفعون عن استخدام علائق صناعية تحتوى على كل من المخلفات التقليدية مثل الدم واللحم والسمك والدواجن وبقاياها، وغير تقليدية مثل الحمأة الجافة المنشطة ومخلفات المجارى، والتي لها أكبر الأثر على نوعية اللحم السمكى والمياه المحيطة مما يضر بصحة المستهلك تلك النوعية فضلاً عن التلوث الخطير للبيئة المائية. وقد تحتوى العليقة على مواد سامة أو مواد بتركيزات أكبر من المسموح بها فى تغذية الأسماك مما يسبب العديد من أمراض

## تحتاج الأسماك

### إلى أعلاف ذات

### نسبة بروتين

### عالية.. بالمقارنة

### بالدواجن

### والحيوانات

### الأخرى

فضلاً عن استخدام علائق صناعية تحتوى على مخلفات تقليدية أو غير تقليدية تؤدى إلى تدهور نوعية المياه.

### المشكلات الناتجة من الممارسات غير السليمة في تغذية الأسماك:

١- أمراض التغذية: باتت أمراض التغذية تشكل صعوبات اقتصادية لا يمكن إهمالها وخاصة فى مزارع التربية الكثيفة سواء منها ما كان فى مزارع دائمة الجريان أو فى التربية بأقفاص التسمين نظراً للحاجة الماسة إلى الأعلاف الجاهزة المتكاملة نوعياً وحسب مراحل التربية: لأن الأعلاف الفقيرة فى العناصر المعدنية والفيتامينات والبروتين تسبب ظهور الأعراض التالية: فقدان الشهية، الهزال، توقف النمو، اضطرابات عصبية، فقدان التوازن، تقصص الزعانف، تبدل اللون، تقرحات الجلد، العمى، الوفيات بنسب مختلفة. هذا ولا يسهل على المربي تحديد نقص معين فى الغذاء إلا بواسطة المختبر. لذلك لابد من استعمال الأعلاف الجاهزة ذات التركيب الجيد.

٢- التسمم: ازدادت حوادث تسمم الأسماك لتعدد أنواع وأشكال المواد السامة المعروضة فى الأسواق المحلية واختلاف طرق استعمالها وانتشارها على

الأسماك وخسائر اقتصادية كبيرة.

٣- استخدام مواد غير آمنة: يشمل ذلك: استخدام علائق غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، واستخدام الحمأة الجافة ومخلفات الدواجن والحيوانات «السبلة»، وإضافة الهرمونات للأسماك، وعدم مطابقة العينات السمكية للمواصفات القياسية المصرية ٣٤٩٤ لسنة ٢٠٠٠، وعدم الالتزام بالقرار الوزارى ٢٦٥٥ لسنة ٢٠٠٣ الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والذي يحظر استخدام الهرمون الذكري «التستسترون» حرصاً على الصحة العامة للمواطنين؛ لما له من علاقة وثيقة بانتشار بعض أنواع الأورام السرطانية وما يسببه من مخاطر نتيجة تسرب الهرمون إلى المياه والرواسب النيلية خاصة فى النظام المغلق أو الصغير..

ج- المبيدات الحشرية: تتوافر في الأسواق بأسماء مختلفة نذكر منها: د.د.ت، الملاثيون، البراثيون، الجاميكسان، الليندان... حيث الجرعة المميتة هي بحدود ٠,٥٧ كجم، مجم لسمكة كارب بوزن ١ كجم، لذلك يجب التقيد بالجرعات المحددة عند إجراء المغاطس الوقائية والعلاجية.

د- الأملاح المعدنية: تتعرض الأسماك لمثل هذه الحالات عند إجراء المغاطس. ونوضح في الجدول رقم [١] التركيز المميت لبعض هذه المركبات:

المادة	التركيز المميت في الماء
سلفات الحديد	٠,٢%
كلوريد الحديد	٠,٠٥%
كبريتات النحاس	٠,١٤٣ ملليجرام/لتر
أملاح الزنك	١-٥ ملليجرامات/لتر

هـ- غاز كبريتيد الهيدروجين: تركيز هذا الغاز في المياه يسبب نفوق الأسماك اختناقاً. فسمك الكارب يتحمل نسبة ٦ مجم في لتر الماء، وأكثر ما تحدث حالات التسمم في الأحواض المهملة. والطحالب: إضافة إلى مفرزاتها السامة، تسبب نفوق الأسماك اختناقاً.

#### الظواهر التي توجه التشخيص نحو التسمم:

- النفوق الجماعي المفاجئ لأنواع سمكية متعددة وبأعمار مختلفة.
- نفوق أحياء مائية أخرى كالضفادع.



أيون الهيدروجين pH بين ٦,٧-٨,٦. وعندما يصبح تفاعل الماء حمضياً وتنخفض درجة الـ pH تحت ٥,٤ تبدأ الأسماك بالنفوق. وكذلك عندما تزيد قلوية الماء تتأثر الأسماك فأسماك الترويت تموت عند درجة ٩,١ pH بينما يتحمل الكارب حتى درجة ١٠,٧ pH.

ب- الفينول والبتترول: تعد من أسوأ ما تتعرض له الأسماك عن طريق المياه السوداء المطروحة من المصانع ومصافي البترول. هذا وإن لم يقتل تركيزها الأسماك فإنه يعطيها طعماً خاصاً ورائحة غير مقبولة عند الاستهلاك.

مساحات واسعة؛ حيث تدخل السموم إلى أجسام الأسماك عن طريق الغلاصم والجلد فالأحشاء. وتتوقف شدة السمية على ما يلي:

- نوع المادة السامة.
- درجة تركيز المادة الفعالة.
- درجة حرارة الماء.
- طريقة الاستعمال (ذوابة في الماء- ذوابة في الزيوت).

وسنذكر فيما يلي أهم المواد التي تجب الحيطه في استعمالها في مزارع الأسماك:

أ- الأحماض والقلويات: تعيش الأسماك في المياه التي تميل إلى القلوية حيث تكون درجة تركيز

## ■ تحليل الماء كيميائياً لتحديد

العناصر السامة.

## ■ اختبار الماء حيويًا.

### الاحتياطات الواجب اتخاذها

في حالة الشك بالتسمم:

- التحرى عن الواقع وإعلام السلطات.

- أخذ عينات من مواقع مختلفة من مياه الأحواض فى زجاجات تُرسل للمختبر داخل علبه مظلمة لحفظها من تأثير الضوء لإثبات التسمم.

- إرسال عينات من الأسماك والأحياء الأخرى النافقة لتحديد السبب.

- تجديد مياه الأحواض المشتبه بها وبسرعة فائقة بزيادة التدفق فى قنوات التغذية وفتح المصارف.

- عدم السماح باستهلاك الأسماك النافقة والتخلص منها بصورة لا تسمح للحيوانات اللاحمة بالوصول إليها وخاصة كلاب الحراسة والصيد إلا فى حالة التأكد من عدم نفوقها تسمماً.

### ٣- الفساد السريع للأسماك:

تعتبر الأسماك مادة غذائية سريعة التلف لذلك تتطلب المعالجة والحفظ السريع والصحيح لزيادة فترة صلاحيتها. ونظراً لأن الأسماك تعتبر مادة سريعة التلف، فى ظل الظروف المناخية الحارة خاصة فى مصر العليا، فإن تأثر جودتها

## التغذية الصناعية

### ضرورة لا غنى

### عنها فى حالة

## الاستزراع السمكى

### المكثف..

## وتشكل التغذية

## الصناعية ما يعادل

### ٥٠% تقريباً من

## جملة تكاليف

## المزرعة

ومواصفاتها الصحية يكون أسرع من غيرها من الأغذية الأخرى. وبالتالي فهناك ضرورة لتوفير سبل العناية والمعاملة المطلوبة خلال مراحل التداول المختلفة؛ إذ إن جودة الأسماك تعتمد بالدرجة الأولى على جودة وعدم تلوث الأسماك قبل دخولها مراحل التداول والتصنيع وغيرها، وتوفير جميع الضمانات للحفاظ على مواصفات الجودة خلال مراحل التداول التى تؤتى ثمارها إذا كانت هذه المواصفات عرضة للتغيرات السلبية فى الوسط المائى الذى تعيش فيه الأسماك. وهناك العديد من التشريعات والقرارات بشأن إنتاج وتداول الأسماك وكلها تهدف إلى ضمان جودة الأسماك

سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وتوافر الشروط الصحية خلال جميع مراحل الإنتاج والتداول.

والسبب الأساسى لفساد الأسماك هو الجراثيم، والجراثيم هى أحياء دقيقة وحيدة الخلية ذات أشكال كروية أو عصوية أو حلزونية تتكاثر خلاياها بالانقسام. وكثيراً ما تترتب هذه الخلايا فى صورة مجموعات ملتصقة ببعضها؛ حيث تستخدم هذه الظاهرة فى التمييز بينها. وتتنوع أنواع الجراثيم طبقاً لنشاطها، ولكن أهم المجموعات المتعلقة بالأغذية هى تلك الجراثيم المرضية والجراثيم المسببة للفساد.

وتعتبر البكتيريا أحد أهم عوامل فساد الأسماك حيث توجد ملايين البكتيريا على السطح اللزج للسمك وكذلك على الخياشيم والأمعاء. وإذا لم يتم حفظ الأسماك باردة بعد شرائها أو صيدها بصورة سريعة فإن تلك البكتيريا تتكاثر وينتج عن ذلك رائحة غير مرغوبة وتغير فى اللون وحدوث المرض. ومن العوامل التى تؤدى إلى سرعة فساد المأكولات البحرية الحرارة العالية، بينما الحرارة المنخفضة تبطئ حدوث الفساد. ولهذا فإن عدم حفظ الكثير من الأصناف البحرية فى درجات البرودة الملائمة يؤدى إلى تقليل مدة حفظها إلى

النصف. أيضاً النظافة مهمة فالأسماك يمكن أن تتلوث بالبكتيريا الموجودة فى الثلج الملوث الذى يوضع به السمك لتبريده أو الأوعية أو الأسطح المستخدمة. والخطر فى هذه الجراثيم يكمن فى عاملين:

١- أن بعض هذه الميكروبات من النوع المرضى؛ حيث يمكنها نقل بعض الأمراض مثل السالمونيلا والشيجيلا والمكور العنقودى الذهبى.

٢- أن هذه الميكروبات تسبب تحللاً للمكونات الغذائية الأساسية فى اللحوم. وتستهلك البكتيريا جزءاً من المواد الدهنية والسكرية والبروتينية فتقل إلى حد كبير القيمة الغذائية. علاوة

على أن معظم هذه الميكروبات قد تفرز سموماً تقاوم درجة حرارة الطهى وتسبب للمستهلك أمراضاً كثيرة.

#### **ضبط وتقييم جودة اللحم السمكى؛**

كلمة الجودة فى لحوم الأسماك تعنى مدى درجة جودتها وطزاجتها (رائحة ومذاقاً وطعماً وطراوة) أو مدى التدهور فى خواص لحومها نتيجة عمليات التحليل البروتينى والدهنى. ويضم أيضاً مفهوم الجودة: صحة وسلامة لحوم الأسماك، وعدم تواجد الجراثيم المرضية الضارة والطفيليات ومتبقيات الكيماويات المختلفة. ومن المعروف لدى المستهلكين أن أفضل جودة متوقعة من الأسماك تكون بعد الصيد أو الحصاد مباشرة.

ولكن من ناحية أخرى يفضل ترك السمك لمدة مرور ظاهرة التيبس الرمى قبل عمليات التجهيز والتصنيع للحصول على جودة أفضل للمنتج النهائى. وهناك طرق عديدة تُستعمل لتقييم جودة الأسماك يمكن تصنيفها إلى الطرق الحسية والطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية.

#### **١- التقييم الحسى؛**

التقييم الحسى لجودة الأسماك هو اتباع نظام علمى دقيق لتحليل خصائص الغذاء المحسوسة من خلال أحاسيس الإنسان الطبيعية كالبصر والرائحة والطعم والمس. وعلى أى حال، فالطرق الحسية تتميز بالنتيجة السريعة، وتعتبر وسيلة رخيصة وبسيطة لفحص





جدول رقم [٢] تقييم جودة الأسماك باستخدام طريقة الدليل

م	الجزء المختبر	الخاصية	النتيجة
١	المظهر العام	الجلد	مضىء مشرق (صفر) مشرق (١) ممل (٢)
		بقع دم على غطاء الخيشوم	لا شيء صغيرة ١٠-٢٠% كبيرة ٣٠-٥٠% كبيرة جداً ٥٠-١٠٠%
		التصلب	احتدام التيبس الرمى (صفر) مطاطي (١) صلب (٢) طرى (٣)
		البطن	صلب (صفر) طرية (١) مفتوحة (٢)
		الرائحة	طازجة (صفر) طبيعية (١) فاسدة (٢) نفاذة (٣)
٢	العين	النقاوة	نقية (صفر) عكرة (١)
		الشكل	عادية - مقعرة (صفر) مسطحة (١) غارقة - مقعرة (٢)
		اللون	وردية (صفر) ألوان أخرى (١)
٣	الخياشيم	الرائحة	طازجة (صفر) طبيعية (١) فاسدة (٢) نفاذة (٣)
		المجموع	صفر إلى ٢٠

م	الجودة	نتيجة التقييم
١	عالية	صفر إلى ٥
٢	متوسطة	٦ إلى ٩
٣	منخفضة	١٠ إلى ١٤

جدول رقم [٢]  
نتيجة  
التقييم

وتحديد جودة الأسماك. ويجب أن يتدرب الفاحص تدريباً جيداً حتى يستطيع تقييم الخواص التي تصف حالة الأسماك. وقد حددت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج الصفات الحسية للأسماك على النحو التالى:

- الرائحة: تكون طبيعية ومقبولة.
- القوام: يكون متماسكاً ولا يترك علامة غائرة مكان الضغط عليه بالإصبع.
- العينان: تكونان لامعتين وظاهرتين وممتلئتين وغير غائرتين فى حالة الأسماك الكاملة.
- الخياشيم: يكون لونها أحمر لامعاً طبيعياً وخالية من المواد المخاطية المعتمة ذات الرائحة الكريهة فى حالة الأسماك الكاملة.
- المظهر: تكون الأسماك طازجة سليمة ونظيفة. وفى حالة الأسماك الكاملة تكون ملتصقة القشور (للأصناف ذات القشور).
- وقد حددت أيضاً أن تكون الأسماك الطازجة خالية من العيوب الآتية:

#### ■ الجفاف الشديد أو العميق:

يكون على شكل تغيرات غير طبيعية بيضاء أو صفراء اللون على السطح تخفى لون اللحم ولا تمكن إزالتها بالكشط دون التأثير على مظهر العينة. ولا

تقارن بين النتيجة المتحصل عليها والجدول رقم [٣].

## ٢- الطرق الكيميائية:

أساليب تقييم جودة الأغذية باستخدام الفحص الكيميائي تتعلق بالقدرة على تحديد المواصفات القياسية لكل اختبار ليتمكن الحكم والمقارنة به والنتيجة المتحصل عليها معاير كمية. وهذه المواصفات القياسية لاختبار درجة الفساد لها أحكام ثابتة: إما قبول أو رفض المنتج بغض النظر عن الخصائص الحسية المحددة للجودة. وبالطبع فإنه في معظم الحالات تكون الطرق الحسية مفيدة في التعرف على المنتجات ذات النوعية الجيدة جداً أو السيئة جداً. أما الطرق الكيميائية فقد تستخدم في حل القضايا الهامشية المتعلقة بالجودة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قد توفر الوقت الطويل اللازم إذا لجأنا إلى الطرق الميكروبيولوجية؛ إذ إنها قد تعطي لنا دليلاً أو مؤشراً على مستوى الحمل الميكروبي في اللحوم ودرجات التدهور والتحلل فيها. ولكن العيب الأساسي في هذه الطرق أنها قد لا تتفق مع جميع منتجات الأسماك؛ لأن هناك بعض المواد قد تتأثر بالطهي أو عملية التعليب. ومن أهم وأبرز الطرق الكيميائية:

■ **نسبة المركبات النيتروجينية الطيارة:** يعتبر تقدير نسبة المركبات النيتروجينية



للأسماك الكاملة غير المنظفة باعتباره دليل فساد. ويوضح الجدول رقم [٢] تقييم جودة الأسماك الطازجة بطريقة الدليل. ويلاحظ من الجدول أن الدليل يعطي نتيجة صفر للأسماك الطازجة بينما تزايدت درجة النتيجة مع تدهور جودة الأسماك. ويلاحظ أيضاً أن أكثر الأماكن أهمية مثل الخياشيم تأخذ درجة للتقييم كبيرة (صفر إلى ٤) مقارنة بالمناطق الأخرى التي تأخذ نتيجة قليلة نسبياً (صفر إلى ١). وهناك علاقة خطية بين التقييم الحسي المحسوب بالطريقة السابقة وتسجيل فترة صلاحية الأسماك المخزن على الثلج، مما يجعل من الممكن توقع فترة صلاحية الأسماك عند تخزينها في الثلج. ولعرفة جودة الأسماك المختبرة

تزيد مساحة التغير في اللون نتيجة الجفاف على ١٠٪ من مساحة سطح العينة أو ١٠٪ من وزن العينة.

■ **الرائحة:** وجود أى روائح غير مقبولة يدل على حدوث فساد أو تزنج أو رائحة علف.

■ **عيوب اللحم:** أى تغيرات في القوام كوجود مواد مخاطية مع ارتفاع محتوى الرطوبة لأكثر من ٨٦٪ في سمكة واحدة أو وحدة العينة مع قوام غير متماسك طرى ينشأ عن تأثير الطفيليات بنسبة لا تزيد على ٥٪ بالوزن من وحدة العينة.

■ **القوام:** حدوث تهتك في قوام اللحم يدل على حدوث فساد في تركيب العضلة يظهر على شكل متهرئ أو متعجن أو سهل الفصل من العظام.

■ **التهتك البطني:** يحدث نتيجة انفجار التجويف البطني

الطيارة أحد الاختبارات الأكثر استخداماً لقياس جودة المأكولات البحرية. وقد قدرت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج نسبة المركبات النيتروجينية الطيارة فى معظم أصناف الأسماك بما لا يزيد على ٢٥مجم/١٠٠جم. وهذا الاختبار يعتبر اختباراً عاماً يشمل قياس كل من المركبات الكيميائية التالية: الأمين ثلاثى المثيل (ناتج عن التحلل بفعل جراثيم الفساد) والأمين ثنائى المثيل (ناتج عن التحليل الإنزيمى أثناء تخزين الأسماك بالتجميد) والأمونيا (ناتج عن تحلل الأحماض الأمينية والنكليوتيد). وستحدث فى هذا الصدد عن كل مادة على حدة.

#### - الأمونيا:

تتكون مادة الأمونيا من تحلل البروتينات والأحماض الأمينية بفعل النشاط البكتيرى لبكتيريا الفساد، كما لوحظ أيضاً إنتاجها نتيجة انهيار الأدينوسين مونوفوسفات فى بعض المنتجات السمكية المبردة. ورغم أن الأمونيا اعتُبرت من أهم العناصر الناتجة من عملية الفساد فى لحوم الأسماك، فإنه فى الحقيقة لم تتمكن الأبحاث العلمية حتى وقتنا هذا من تحديد نسبة هذا المركب ضمن مجمل الزيادة فى مجموع المركبات النيتروجينية الطيارة. ولذلك لم تتمكن الهيئة المصرية

العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج من تحديد حد أقصى لهذا المركب يمكن الاستناد إليه عند الحكم على جودة وصلاحية الأسماك.

#### - الأمين ثلاثى المثيل:

هو نوع من الأمينات اللاذعة المتطايرة كثيراً ما يرتبط برائحة الفساد (الزفارة) المميزة للمأكولات البحرية، ويكثر فى لحوم الأسماك الفاسدة بسبب مركب أكسيد الأمين ثلاثى المثيل الذى يوجد بطبيعة الحال فى أنسجة الأنواع البحرية وبعض أسماك المياه العذبة. ورغم أنه يُعتقد أنه ناجم عن نشاط بكتيريا الفساد، فإن ارتباطه الإحصائى مع الأعداد البكتيرية غير واضح ولا يزال يحتاج الكثير من الدراسات. وقد حددت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج نسبة الأمين ثلاثى المثيل بما لا

### سلامة الأسماك

#### تعنى: خلوها

#### من جميع عوامل

#### التلوث البيولوجى..

#### التي تحولها إلى

#### أغذية ضارة بصحة

#### المستهلك

يزيد على ١٠مجم/١٠٠جم من لحم السمك.

#### - الأمينات الحيوية:

لحوم الأسماك لديها القدرة على دعم تشكيل مجموعة واسعة من المركبات الأمينية الحيوية بفعل النشاط البكتيرى لجراثيم الفساد؛ حيث إن تلك الجراثيم لديها القدرة على انتزاع شق الكربوكسيل من الأحماض الأمينية.. وإنتاج الهستامين والبوتريسين والكادافيرين والتيرامين من جراء تحويل الأحماض الأمينية الهستاديين والرنيثين واليسين والتيروسين على التوالى. وقد حظى مركب الهستامين بالاهتمام الأكبر من قِبل الباحثين فى علوم صحة وسلامة الأغذية؛ لكونه مرتبطاً بحوادث التسمم الغذائى المعروف باسم السكومبرويد. ويكثر هذا النوع من التسمم الغذائى فى اصناف الأسماك التى تحتوى على نسبة كبيرة من الحمض الأمينى المعروف باسم الهستاديين مثل أصناف سكومبرويد الأسماك (التونة، الاسقمرى، إلخ). ومع ذلك فإن عدم تواجد الهستاديين فى لحوم الأسماك لا يؤخذ دليلاً على صلاحية الأسماك المبردة. وقد حددت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج متوسط الهستامين فى العينات المختبرة بما لا يزيد على ١٠

مجم/١٠٠جم من لحم السمك للأصناف التي تتبع العائلات الآتية: كليبيديا- اسكمبوريدا- بوماتوميديا- اسكميوسوسيديا- كوريفينديا بشرط ألا تحتوي أى وحدة من العينة على أكثر من ٢٠ مجم/١٠٠جم.

■ تفاعل المادة مع حمض الثيوباربتيك: تحتوي لحوم الأسماك على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعطى الأسماك القيمة الغذائية العالية لها بوصفها غذاء لسلامة وصحة الإنسان. وكذلك تكون الأسماك عرضة للتلف السريع نتيجة تحلل هذه الدهون من جراء الأكسدة المباشرة أو نتيجة النشاط البكتيري إذا أسىء تخزين الأسماك، مما يعرضها إلى تدهور سريع فى جودة ونوعية اللحوم. ويعتبر اختبار تفاعل المادة مع حمض الثيوباربتيك من أهم الاختبارات المعتمدة للكشف على سلامة الدهون وجودة الأسماك. وقد حددت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج نسبة حمض الثيوباربتيك بما لا يزيد على ٥,٤مجم مالونالدهيد/كجم من لحم السمك.

٣- الطرق الفيزيائية (تقدير الأس الهيدروجيني):

من أكثر الطرق الفيزيائية استعمالاً فى مراقبة جودة اللحوم

## من الممارسات غير

## الصحية فى

## الاستزراع

## السمكى:

## استخدام أعلاف غير

## مناسبة..

## أو غير متكاملة

## العناصر الغذائية..

## أو منتهية الصلاحية

تقدير نسبة الأس الهيدروجيني؛ حيث إنه من المعروف أن درجة الأس الهيدروجيني تكون تقريباً عند نقطة التعادل فى لحوم الأسماك مباشرة بعد الصيد أو الحصاد، وتبدأ هذه القيمة فى النزول بفعل التغيرات الناتجة فى لحوم الأسماك بعد النفوق حتى تصل إلى الحد الأقصى لها الذى يتراوح بين ٦,٢ و ٦,٥. ويظل هذا الرقم ثابتاً طالما بقى السمك مخزناً تحت ظروف مناسبة تمنع نمو وتكاثر الميكروبات. أما إذا أسىء تخزين الأسماك فيبدأ هذا الأس الهيدروجيني مرة أخرى فى الارتفاع حتى يكسر نقطة التعادل وقد يصل إلى الجانب القلوى. وقد حددت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج

رقم الأس الهيدروجيني للحم السمك بقيمة ٦,٥، وتستخدم عدة طرق لتقدير الأس الهيدروجيني فى لحوم الأسماك منها الجهاز الإلكتروني المعروف باسم (جهاز قياس الأس الهيدروجيني).

## ٤- الطرق الميكروبيولوجية:

الهدف من الفحص الميكروبيولوجى للأسماك هو: تقييم احتمال وجود البكتيريا أو الكائنات الدقيقة التى لها تأثير على الصحة العامة، وإعطاء انطباع عن جودة الأسماك، وتقييم أداء التخزين والاشتراطات الصحية المطبقة أثناء عمليات مداولة الأسماك وتجهيزها. والنتائج التى يمكن التحصل عليها من الفحص الميكروبيولوجى للأسماك قد لا تعطى معلومات بصفة عامة تفيد فى تقييم جودة لحم الأسماك أو مدى نضارته. ولكن يمكن التنبؤ بفترة صلاحيته وعمره الافتراضى المتبقى تحت ظروف التخزين. والاختبارات التقليدية الميكروبيولوجية شاقة وتستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة وتحتاج إلى مهارة فى تنفيذ وتفسير النتائج. وقد تم تطوير العديد من الطرق السريعة للتحليل الميكروبيولوجى خلال العقد الأخير، وبعض هذه الإجراءات يمكن استخدامها عند فحص أعداد كبيرة من العينات.